

【重要：インストール前に必ずお読み下さい】

CamMagic LA をインストールされるお客様へ

CamMagic LA ver.12 から、ファイル管理データベースを全く新しいものに変更いたしました。それに関係し、インストールの際に、注意頂きたい事項や追加で実施頂く必要が有る事項があります。必ず以下をお読み頂きご確認の上、インストールを行って下さい。

1. ファイル管理データベースについて

ver. 11 以前にもファイル管理データベース機能があります。ver. 11 以前でデータベース機能では、管理するファイルの数が数万となった場合には、部材登録や一覧に時間がかかる場合があります。

部材一覧+ 部材登録の所要時間 [秒]

部材数	データベース		
	データベース 使用せず	旧データベース使用 ver.11	新データベース使用 ver.12
10,000	86	24	7
30,000	315	66	11
50,000	505	89	15
100,000	1007	149	23

そこで ver. 12 から、ファイル管理データベースを全く新しいものに変更することにより改善いたしました。その効果の例を示した表を示しますので、ご参考にして下さい。


このような効果がありますので、ファイルが数万になる場合は、ファイル管理データベースを使用されることをお勧めします。

2. ファイル管理データベース設定の確認方法


現在ご使用の CamMagic LA で、ファイル管理データベースを使用する設定にしていたかどうか不明な場合は、以下の方法でご確認下さい。

【確認方法】図面ファイル管理のファイル管理画面を起動します。画面タイトルに

「データベース」または「Fire Bird」と表示があれば使用する設定になっています。



ver. 11 以前のデータベースを使用中の場合



データベースを使用しない設定の場合



ver. 12 以降のデータベースを使用中の場合

3. インストール順序と追加事項

■今回の ver からファイル管理データベースを初めて使用するお客様

別紙「インストール手順書」の5章を参照頂き、インストール後に、データベース使用設定を行って下さい。環境設定から「データベースを使う」のチェックボックスをオンにします。詳細は、別紙「インストール手順書」9-1項を参照下さい。

■現在 ver. 12 を使用しており、ファイル管理データベースをお使いのお客様


部材グループを使用していない場合は、そのまま上書きインストールを実施して下さい。部材グループを使用している場合は、別紙「インストール手順書」の5-15章を参照頂き部材グループの移行を実施して下さい。

■現在 ver. 11 以前を使用しており、ファイル管理データベースをお使いのお客様

インストールはデータベースサーバのパソコンから順に行う必要があります。CamMagic LA を実行しているパソコンが複数台ある場合は、下の図を参照して、データベースサーバとデータベースクライアントを明確にして下さい。1台のみの場合は、そのパソコンがデータベースサーバとなります。

- ① データベースサーバのパソコンに、別紙「インストール手順書」の5章を参照頂き、インストールして下さい。
- ② データベースサーバのパソコンにインストール後、データベース変換を行って下さい。方法は、別紙「インストール手順書」5-14項を参照して下さい。変換は、データの蓄積量によって、数分から数十分かかることがあります。
- ③ 上記の完了後に、データベースクライアントのパソコンに、順次別紙「インストール手順書」の5章を参照頂き、インストールして下さい。

必ず、すべてのパソコンのインストールが完了してから、CamMagic LA の使用を再開して下さい。



4. 特別な設定を行っている場合の注意事項

■データベース管理先のパソコンが CamMagic LA をインストールしたパソコンでない場合

ファイル管理データベースを CamMagic LA をインストールしていないパソコンに置いている場合は、別紙「インストール手順書」7章を参照しインストールして下さい。

■異なるバージョンの CamMagic LA の混在・NAS・VPNの使用について

異なるバージョンの CamMagic LA の混在使用は、基本的に保証しておりません。特に ver. 12 から管理データベースを変更している為、古いバージョンの管理データベースとの混在利用はできません。また、NASにはファイル管理データベースを設定できません。VPNを使ったリモート接続では、使用出来ない場合があります。ご了承下さい。