

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

三菱集中自動検針コントローラ(モデル L)

三菱集中自動検針コントローラ(モデル L) 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております三菱集中自動検針システム 検針コントローラの検針ソフトウェアおよび検針設定ソフトウェアの仕様を下記のとおり変更しますのでお知らせいたします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

記

1.適用機種

製品名	形名
三菱集中自動検針システム	B-AM500LN
検針コントローラ	B-AM1000LN

2.変更内容

2.1 検針コントローラ

(1)検針ソフトウェア(検針コントローラ本体)

項目	変更前	変更後
①スマートメーターの表示名称を変更	M4CM/M5CM 型	M4CM/M5CM/M5KM 型
②ソフトウェアバージョン	Ver 1.2.6	Ver 1.2.7

(2)検針設定ソフトウェア(CD-R 内に収録)

項目	変更前	変更後
①端末名称の追加	—	M5KM
②スマートメーターの端末タイプを変更	M4CM/M5CM 型	M4CM/M5CM/M5KM 型
③ソフトウェアバージョン	Ver 1.3.4	Ver 1.3.6

3.変更理由

三菱スマートメーター(M5KM シリーズ)対応のため、仕様を変更いたします。

4.変更時期

2015 年 5 月生産分より、変更します。


5.バージョンアップに関して

5.1 検針ソフトウェア

弊社 FA サイトに掲載しております『検針リモートプログラム書き込みソフトウェア』をダウンロードし、バージョンアップを実施いただくことで、既にご購入いただいているお客様でも上記機能がご使用になれます。(5 月上旬掲載予定)

5.2 検針設定ソフトウェア

弊社 FA サイトに掲載しております『検針設定ソフトウェア』をダウンロードし、バージョンアップを実施いただくことで、既にご購入いただいているお客様でも上記機能がご使用になれます。(5 月上旬掲載予定)



インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルや CADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

扱	A	日付	2015 年 4 月	件名	三菱集中自動検針コントローラ(モデル L) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1161		三菱電機(株)福山製作所		

6.補足説明

6.1 検針コントローラ

(1)検針ソフトウェア

①スマートメーターの表示名称を変更

各画面に表示される端末タイプを『M4CM/M5CM/M5KM 型』に変更します。

<時計設定画面例>

時計設定

※時計を設定するとB-AMをリセットします。

現在日時	2015 年 4 月 13 日 15 時 51 分 35 秒	読み出し
設定日時	2015 年 4 月 13 日 15 時 51 分 35 秒	設定

自動時刻合わせ情報

基準時計	M4CM/M5CM/M5KM
ハードアドレス	1-1-2-1
設定条件	毎日 00時45分 B-AMの時計を基準時計に合わせます。 手動時刻合わせ

<端末時計一括設定画面例>

端末時計一括設定

全てのM4CM/M5CM/M5KM型端末の時計をB-AMの時計に合わせます。

<端末診断画面例>

端末診断

端末タイプ: [全て] 端末名称: 2: M4CM

※診断結果は表示のみで、端末診断結果ファイルは保存されません。
また、診断結果に異常が発生しても、警報通知は出力されません。

端末診断結果

機器番号: 2 ハードアドレス: 1-1-2-2 端末名称: M4CM **端末タイプ: M4CM/M5CM/M5KM型**

<端末機器情報一覧画面例>

端末機器情報一覧

[設定内容一覧へ](#)

ページ: 1 <前 次>

機器番号	ハードアドレス	端末タイプ	端末名称	端末機器情報	機器番号	ハードアドレス	端末タイプ	端末名称	端末機器情報
1	1-1-1--	MPX24型	B-MPX24B	診断結果	11	1-9-1-123456785	M4CM/M5CM/M5KM型	M5CM	-
2	1-1-2--	PX4型	B-PX4A	診断結果	12	1-9-1-123456786	M4CM/M5CM/M5KM型	M4CM	-
3	1-1-3--	M7U/M6U型	M6UM	診断結果	13	1-9-1-987654321	M4CM/M5CM/M5KM型	M4CM	-
4	1-1-4--	M4CM/M5CM/M5KM型	M5KM	診断結果	14	1-9-1-987654320	M4CM/M5CM/M5KM型	M5KM	-
5	1-1-2-1	M4CM/M5CM/M5KM型	M4CM	診断結果	15	1-9-1-987456321	M4CM/M5CM/M5KM型	M5CM	-
6	1-9-1-123456789	M4CM/M5CM/M5KM型	M5CM	-	16	1-1-10--	MPX24型	B-MPX24B	診断結果
7	1-9-1-123456780	M4CM/M5CM/M5KM型	M4CM	-					
8	1-9-1-123456781	M4CM/M5CM/M5KM型	M5KM	-					
9	1-9-1-123456782	M4CM/M5CM/M5KM型	M5KM	-					
10	1-9-1-123456783	M4CM/M5CM/M5KM型	M5CM	-					

ページ: 1 <前 次>

扱	A	日付	2015 年 4 月	件名	三菱集中自動検針コントローラ(モデル L) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1161	三菱電機(株)福山製作所			

②ソフトウェアバージョンの変更

検針コントローラのログイン画面に表示されるバージョンを『Ver 1.2.7』へ変更します。

<ログイン画面例>

(2)検針設定ソフトウェア

①端末名称の追加

端末名称に『M5KM』を追加します。

<端末名称/単位の設定画面例>

端末名称	機器番号
<input checked="" type="checkbox"/> B-MPX24B	1
<input checked="" type="checkbox"/> B-FX4A	2
<input checked="" type="checkbox"/> M7UM	3
<input checked="" type="checkbox"/> M8UM	4
<input checked="" type="checkbox"/> M5CM	5
<input checked="" type="checkbox"/> M4CM	6
<input checked="" type="checkbox"/> M5KM	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9
<input type="checkbox"/>	10


②端末タイプの変更

端末タイプ『M4CM/M5CMM5KM』へ変更します。

<端末機器の設定画面例>

扱	A	日付	2015年4月	件名	三菱集中自動検針コントローラ(モデルL) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1161		三菱電機(株)福山製作所		

< 端末機器参照設定画面例 >



③ソフトウェアバージョンの変更

検針設定ソフトウェアのバージョンを『Ver 1.3.6』へ変更します。

< バージョン情報画面例 >



扱	A	日付	2015年4月	件名	三菱集中自動検針コントローラ(モデルL) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1161		三菱電機(株)福山製作所		